Настройка локального соединения для Windows 8

1. Нажать правой кнопкой мыши в меню «Пуск» и открывшемся снизу меню выбрать «Все приложения»



2. В меню «приложения выбрать «Панель управления»

Приложения Средство 12 Выполнить Блокнот Средство записи действий ore... переноса данны... sktop Журнал Windows Диспетчер задач Средство Спец, возможности просмотра XPS ndows Командная строка Распознавание Записки Таблица символов U AD речи Windows op Cert Компьютер Факсы и Экранная Звукозапись đ 5 клавиатура сканирование Отчеты средства Экранная лупа Калькулятор 6 ġ, переноса данны... Z ftware Панель Экранный диктор Ножницы nt Kit управления Панель Проводник 1 математического... efender Программы по Подключение к Paint 1 умолчанию удаленному... WordPad Проигрыватель Справка и (?) A-0 поддержка Windows Media

3. В окне «Панель управления» необходимо щелкнуть по значку «Сеть и Интернет».

	Панель у	правлени	я – – 🗙
€ ⋺ • ↑ 📴	 Панель управления 		 С Поиск в панели управления
Настро	йка параметров компьютера		Просмотр: Категория 🔻
V A	Система и безопасность Проверка состояния компьютера Сохранение резервных копий файлов с помощью истории файлов Поиск и исправление проблем	8	Учетные записи и Семейная безопасность У Изменение типа учетной записи Установка Семейной безопасности для всех пользователей
	Сеть и Интернет Просмотр состояния сети и задач Выбор параметров домашней группы и общего доступа к данным	S	Оформление и персонализация Изменение темы Изменение фона рабочего стола Настройка разрешения экрана
	Оборудование и звук Просмотр устройств и принтеров Добавление устройства Программы	Ð	Часы, язык и регион Добавление языка Изменение способа ввода Изменение форматов даты, времени и чисел
R	Удаление программы		Специальные возможности Рекомендуемые Windows параметры Оптимизация изображения на экране

4. В открывшемся окне выбираем «Центр управления сетями и общим доступом».





6. Откроется окно "Сетевые подключения". На ярлыке «Подключение по локальной сети» — нажмите правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выберите «Свойства»



7. Во вкладке «Общие» выделите пункт «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)», и нажмите кнопку «Свойства».

Контроллер сег	чейства <mark>Real</mark> tek PCIe F	FE	
Contraction Contraction Contraction		Hact	троить
<u>О</u> тмеченные компоне	нты используются эт	им подключ	нением:
 Служва достуг Протокол муль Драйвер протос Драйвер в/в то 	на к фаилам и принтер ътиплексора сетевого окола LLDP (Майкросо ополога канального у	рам сетей к радаптера родт) ровня	(Майкр
 Ф ФТВетчик обна Ф Протокол Инте Протокол Инте С 	аружения топологии к ернета версии 6 (TCP) ернета версии 4 (TCP) III	анального /IPv6) /IPv4)	уровня = ~ >
 ✓ ▲ Ответчик обна ✓ ▲ Протокол Инте ✓ ▲ Протокол Инте ✓ ▲ Протокол Инте ✓ 	аружения топологии к ернета версии 6 (TCP) ернета версии 4 (TCP) III Удалить	анального /IPv6) /IPv4) Свој	уровня ✓ мства

8. В открывшемся окне выставьте параметры IP на автоматическое получение (Получить IP-адрес автоматически). Сохраните изменение путем нажатия кнопки «Ок».

Свойств	а: Протокол Интернет	а верси	и 4 (ТСР	? X
Общие	Альтернативная конфигура	ция		
Параме поддер можно г	тры IP могут назначаться ав живает эту возможность. В г получить у сетевого админис	томатичес противном тратора.	ки, если се случае пар	ть аметры IP
	лучить IP-адрес автоматиче	ски		
ОИС	пользовать следующий IP-ад	apec:		
IP-a,	ipec:		· ·	
Маск	а подсети:			
Осно	вной шлюз:			
	лучить адрес DNS-сервера а	втоматиче	ски	
ОИС	пользовать следующие адре	ca DNS-ce	рверов:	
Пред	(почитаемый DNS-сервер;			
Альт	ернативный DNS-сервер:		· · ·	
	одтвердить параметры при в	зыходе	Дополн	ительно
			ОК	Отмена

Альтернативный вариант входа в «Центр управления сетями и общим доступом».

1. Левой кнопкой мыши щёлкните по плитке «Рабочий стол»:



2. В правой нижней части экрана найдите иконку с маленьким восклицательным знаком в жёлтом треугольнике:



3. Правой кнопкой мыши щёлкните по этой иконке, в появившемся меню выберите «Центр управления сетями и общим доступом»:

Диагности	ка неполадок
-----------	--------------